

Инструкция по установке

ERP-система «Fastkore Business» (Фасткор Бизнес)

Установка PostgreSQL

Загружаем установочный файл по ссылке выбрав версию для Windows x86-64


<https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads>

The screenshot shows a table of PostgreSQL versions and their availability across different platforms:


PostgreSQL Version	Linux x86-64	Linux x86-32	Mac OS X	Windows x86-64	Windows x86-32
15.0	postgreql.org	postgreql.org	[Download]	[Download]	Not supported
14.5	postgreql.org	postgreql.org	[Download]	[Download]	Not supported
13.8	postgreql.org	postgreql.org	[Download]	[Download]	Not supported
13.9	postgreql.org	postgreql.org	[Download]	[Download]	Not supported

Запускаем загруженный файл:

Нажимаем Next




Указываем папку для установки, нажимаем Next




Указываем необходимые компоненты


(тут будут выбраны все пункты можно так и оставить), нажимаем Next




Указываем папку для хранения данных, нажимаем Next




**Вводим пароль, запоминаем его,
он будет необходим для подключения сервера Fastkore к СУБД. нажимаем Next**




**Порт можно оставить без изменений,
но обязательно запомнить он также потребуется
для подключения сервера Fastkore к СУБД. нажимаем Next**




В этом экране ничего не меняем, нажимаем Next




На этом экране выводятся сведения об установке, нажимаем Next




Подтверждаем запуск установки, нажимаем Next



Ожидаем окончания установки.





Установка Сервера Fastkore



Запускаем файл

fastkore_server.msi


Если при запуске, установщик выдаст ошибку, что не установлен .Net 4.8:

скачиваем по ссылке [Microsoft .NET Framework 4.8 автономный установщик для Windows](#), устанавливаем и потом продолжаем установку.


Прочтите лицензионное соглашение на использование Fastkore Server, и если согласны то в пункте 1 установите галочку, и нажмите кнопку «Установить».





Автоматически запустится консоль администрирования
Выбираем "Настроить сервер"




В выделенной области выбираем PostgreSQL, порт, пользователя "postgres" пароль, который вводили при установке PostgreSQL.




Переходим во вкладку Лицензия,
нажимаем на «Активировать файл лицензии», выбираем предоставленный файл лицензии с расширением **fkpl**



После выбора лицензии возвращаемся в первую вкладку, и выбираем «Установить»



После успешной установки сервера и создании базы данных сверху будет надпись «Сервер работает» и внизу название сменится на «Остановить»



После установки можно подключиться к серверу при помощи клиента Fastkore



Установка клиентского приложения:

Запускаем файл: **fastkore_client.msi**

Если при запуске, установщик выдаст ошибку, что не установлен .Net 4.8:


скачиваем по ссылке [Microsoft .NET Framework 4.8 автономный установщик для Windows](#), устанавливаем и потом продолжаем установку.

Прочтите лицензионное соглашение на использование Fastkore, и если согласны то в пункте 1 установите галочку, и нажмите кнопку «Установить».



Если клиентское приложение запущено на том же компьютере, где установлен сервер, то для входа в систему может использоваться локальная учётная запись Администратора.


Установленный сервер клиентское приложение найдёт автоматически, также как любой сервер Fastkore



Для доступа через интернет необходимо:

1. На сервере иметь внешний IP адрес
2. Сделать доступными через интернет порты 17017 и 27107 для внешних подключений.

После того, как это будет сделано, запустив клиент на любом компьютере с выходом в интернет Fastkore Server будет доступен по внешнему IP (порт 17017 можно не указывать, т.е. адрес в строке может выглядеть так 000.000.000.000).



Дальнейшая работа описана в Руководствах Администратора и Пользователя

Установить актуальную конфигурацию Fastkore Business

актуальный файл для установки запросить у Fastkore или получить по ссылке

Запустить полученный файл.

Fastkore Business_XX_XX_XX.exe

где XX_XX_XX – это год, месяц и дата сборки конфигурации

(если запустить файл на компьютере, где установлен сервер, то для установки можно использовать пароль текущего пользователя, чтобы убедится, что пароль будет принят сервером - нажать «Проверить», вместо SERVER – после запуска будет указано имя текущего компьютера).

Также возможна установка по сети, для этого надо корректно указать адрес сервера, логин и пароль пользователя, на который будет ставится конфигурация.

